


## Установка системы «Пси-Профиль»


(локальная версия)

1. Вставьте **установочную флэшку** в USB-порт, откройте папку «**Server\_5**» (или просто «Server») и запустите программу **Setup.exe** (см. рис. 1, 2, 3 и 4). Далее следуйте инструкциям на экране (рекомендуется соглашаться с предложениями, нажимая последовательно **Next**). Если Вы не поменяли установки по умолчанию, то система будет установлена в папку **C:\Program Files\PsyProfileCD** (см. рис. 5).




Имя	Дата изменения	Тип	Размер
server_5	16.12.2014 14:42	Папка с файлами	
bdeadmin.exe	11.05.2001 7:00	Приложение	967 КБ
PsyNetProfile.snu	15.01.2015 13:25	Файл "SNU"	1 КБ
rEAd ME (Пси-Профиль_5.0).txt	27.11.2014 15:11	Текстовый докум...	3 КБ
readme (от 16.01.2015).txt	16.01.2015 14:24	Текстовый докум...	5 КБ

(Рис. 1)




Имя	Дата изменения	Тип	Размер
0x0409.ini	27.03.2008 14:09	Параметры конф...	14 КБ
Data1.cab	26.11.2014 15:15	Архив WinRAR	60 286 КБ
PsyTests.msi	26.11.2014 15:15	Пакет установщи...	1 699 КБ
setup.exe	26.11.2014 15:14	Приложение	621 КБ
Setup.ini	26.11.2014 15:15	Параметры конф...	3 КБ

(Рис. 2, для XP)



(Рис. 3, для Windows-7)




(Рис. 4)



(Рис. 5)

2. Щелкните кнопку «ОК» и согласитесь на перезагрузку (если потребуется).

3. Осуществите запуск программы «Пси-Профиль» посредством нажатия на ярлык  данной программы (ярлык устанавливается на **Рабочем столе** автоматически).

4. Перед вами появится логотип программы Пси-Профиль (см. рис. 6) с предложением ввести **серийный номер** (код), который необходим для легализации приобретенных вами тестов. Этот номер напечатан на обратной стороне листка-обложки CD-диска. Там же звездочкой (\*) отмечены тесты, которые активирует данный серийный номер. Остальные тесты работают как демо-версии. **Введите серийный номер и нажмите на кнопку «Ок»**. Авторизация может занять несколько минут. В дальнейшем Вам уже не потребуется вводить серийный номер при каждом запуске программы. **Важно, чтобы при запуске программы установочная флэшка «Пси-Профиль» находилась в USB-порте (без этого программа работать не будет).**



(Рис. 6)

**В системах администратор-пользователь перед установкой программы необходимо:**

1. В корне C: создать пустую папку и сделать ее доступной по записи (например, MyNetDir)
2. Запустить от имени администратора файл BDE Administrator, который находится в папке BDEAdm CD\* установочного диска, и впечатать имя созданной папки по адресу Configuration\Drivers\Native\Paradox\Net Dir (например, это будет выглядеть так: NET DIR MyNetDir). После чего, выйти из BDE Administrator"а, сохранив установленный путь (MainMenu\Object\Exit).
3. Открыть доступ к этой папке по записи

---

\* В более ранних версиях, чем 3.0, BDE Administrator находится в папке, куда была установлена программа

### **ВНИМАНИЕ!**

**Устойчивая работа** системы Пси-Профиль гарантирована при наличии на компьютере пользователя Windows XP, Windows 7 или Windows 8, а также (как минимум) **100 Mb** свободного пространства на жестком диске.